


World line 软件功能简介：

- 1> 支持多路通讯设备同时短信收发。
- 2> 支持本地 Http 接口，无需安装其他软件，运行即可。
- 3> 支持主通讯模组，支持 2G/3G/4G/5G 网络。
- 4> 支持信息的多种分享模式，可直接本地窗口转发，网页转发。
- 5> 支持信息的批量发送，直接导入数据即可。
- 6> 强大的技术支持团队，保障用户放心使用。





一，软件激活：打开软件后，首次运行，需要激活软件，点击 **授權資訊** 进入激活页面，如下图所示：

授權信息

UID:

PID:

授權信息:

购买

輸入激活碼

关闭

点击【輸入激活碼】，激活即可，如果激活失敗，請確認激活碼複製的過程中有無遺漏字元，同時也要確保網路正常。激活成功後，重啟軟體即可。

二，搜索设备端口：在设备列表空白处，鼠标右键，选择【搜索设备通道】，如下图所示：

World line-EDGE

連接設備

收發記錄

發送簡訊

資訊分享

撥打語音

網路切換

快捷助手

使用者配置

授權資訊

退出

串口

信號

通道工作狀態

手機號碼

任務名稱

設備串碼

ICCID卡號

搜尋設備通道

設備管理器

開啟全部通道


開啟選中通道

關閉選中通道

清空任務

選中通道暫停任務

全部通道暫停任務



根据当前的设备类型，选择对应的选项，重启一下软件，再重新进入这个页面，点击【搜索设备端口】即可。

三，信息分享：可以将收到的短信以及 USSD 指令的回复信息，重新进行整理，截取出



需要的信息，分享到设定的方式，点击按钮資訊分享，如下图：

資訊分享

第一步：选择分享方式

分享到指定窗口

分享到指定窗口

分享到网站

分享保存【本机号码】

分享保存【A列】

分享保存【B列】

分享保存【C列】

业务名称

带发件人

本机号码

不分享

内容匹配

匹配关键字

取

后

个数字

☐关键字不转

双击规则可复制链接地址 注：单个规则启用或停用直接勾选或取消勾选即可

☒ 业务名称	规则	添加
		修改
		删除
		测试

☒ 启用信息分享

分享到指定窗口：可以将需要的信息通过 QQ，微信等聊天窗口自动转发出去。

分享到网站：可以将需要的信息自动分享到我们的转码网站，用户通过指定的链接请求即可。

分享到本机号码：即将截图到的手机号码保存到软件。

分享到 A 列：即将截取到的信息保存到 A 列。

分享到 B 列：即将截取到的信息保存到 B 列。

分享到 C 列：即将截取到的信息保存到 C 列。

注意：必须要启用信息分享功能才能有效，每个业务的也需要勾选生效。

1. 分享到窗口配置：

按住按钮不放，托动鼠标到需要分享的 QQ 或微信，telegram 聊天窗口，最好将聊天窗口单独托出来，完成之后，右边窗口会显示对应的窗口名称出来，表示设置成功，接下来进行规则配置，如下图所示：

第一步：选择分享方式



分享到指定窗口

测试

第二步：配置分享内容

业务名称

转发到测试

☒带端口号

☒带发件人

本机号码

隐藏中间四位

内容匹配

匹配关键字

验证码

取

后

个字符

☐关键字不转

双击规则可复制链接地址 注：单个规则启用或停用直接勾选或取消勾选即可

☒ 业务名称	规则	
☒ 转发到测试	0:测试::转发到测试:1:1:1:0:验证码:1:0:0:1	添加 修改 删除 测试

☒启用信息分享

这些可选

设置内容的关键字

2. 分享到网站配置：

分享到网站是表示将需要的短信上传到网站后台，可通过 http 地址直接访问短信数据，设置时先点击按钮【更新房间号】，注意每个房间号是独立的。接着填写业务名称，内容匹配可根据自己的需求来配置，正常以第二项居多，如图设置：

第一步：选择分享方式



分享到网站

NUFtgM3uiMDkgGih

更新房间号

第二步：配置分享内容

业务名称

这里填业务的名称

☒带端口号

☒带发件人

本机号码

隐藏中间四位

内容匹配

截取关键字

the code is:

取后

6

个字符

☐关键字不转

双击规则可复制链接地址 注：单个规则启用或停用直接勾选或取消勾选即可

☒ 业务名称	规则	
☒ 这里填业务...	1:NUFtgM3uiMDkgGih:这里填业务的名称:1:1:1...	添加 修改 删除 测试

☒启用信息分享

点击生成

根据实际情况填写关键字

设置完成之后，双击规则复制链接地址，打开浏览器，粘贴即可，如下图：

小提醒：每5秒刷新一次數據，僅存15分鐘內數據！

搜索

创建时间	COM	手機號碼	來自	內容
2025-06-15 12:02:54	COM11	6589****28	6589963228	388718
2025-06-15 12:02:50	COM10	6583****20	6583473320	293918
2025-06-15 12:02:46	COM11	6589****28	6589963228	388718
2025-06-15 12:02:42	COM10	6583****20	6583473320	293918

3. 分享保存【本机号码】：

对于设备收到的短信可以截取其中的手机号码，保存到本地，如下图所示：

快捷助手 使用者配置 授權資訊 退出

手机号码	任务名称/流量	设备串码
6589963228		356854
6576544136		356854
6572134043		356854
6568725951		356854
6564305869		356854
6551995766		356854
6557586674		356854
6543166482		356854
6549656399		356854
6535247207		356854
6532827105		356854
6528417012		356854
6514008920		356854

規碼為[6570899878]內容[the phone num:68435346979]
規碼為[6551609651]內容[the phone num:68431319899]
規碼為[6511523596]內容[the phone num:68435659540]
規碼為[6511819601]內容[the phone num:68431183460]
規碼為[6570899878]內容[the phone num:68435346979]
規碼為[6532827105]內容[the phone num:68431308818]
規碼為[6528648886]內容[the phone num:68431992860]
規碼為[6588145832]內容[the phone num:68435299440]
規碼為[6514008920]內容[the phone num:68431488418]
規碼為[6563497463]內容[the phone num:68435569640]
規碼為[6520074051]內容[the phone num:68435134308]
規碼為[6554814134]內容[the phone num:68431575731]

第一步：选择分享方式

分享保存【本机号码】

第二步：配置分享内容

业务名称

带端口号

带发件人

本机号码

不分享

内容匹配

截取关键字

the phone num:

取后

11

个字符

关键字不转

双击规则可复制链接地址 注：单个规则启用或停用直接勾选或取消勾选即可

业务名称	规则	
☒	2:分享保存【本机号码】	:0:0:1:the phone nu...

添加

修改

删除

测试

☒ 启用信息分享

注意：对于发送 USSD 指令取号，截取其内容同样有效。



四，短信批量发送：点击按钮

普通发送：是一对一端口发送。

组合发送：是将通讯录中的联系人发送，选中需要发送的组，短信内容可插入对应的变量。

信息群发：直接导入需要发送的信息文件，批量发送。

通讯录：是管理用户的联系人，可批量导入导出。

五，软件接口：默认软件已启用 http 接口以及 Socket 接口，不需任何设置，http 接口直接参照文件：[worldline http API.pdf](#) 说明。如需关闭接口，请在【快捷助手】【其他设置】【接口配置】将对应的接口设置成 0，保存重启软件生效。

六，软件常见问题解答：

- (1) 除中国大陆的其他地区，短信发送失败，在【使用者配置】【基本设置】配置如图：

短信發送接收號碼前綴	86
短信發送中心號碼前綴	86

将上面一个 86 改成接收者国家代码，下一个 86 改成当前卡所在国家代码。

并将

移動聯通以標準PDU編碼格式發送短信

 是 设置成‘是’。